

Como desvincular peças do armazém no Fractal One?


help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/38294809922701-Como-desvincular-pe%C3%A7as-do-armaz%C3%A9m-no-Fractal-One

A desvinculação de **peças do armazém** é um processo necessário quando os componentes devem ser substituídos por outros similares. Este procedimento garante a continuidade operacional da maquinaria e mantém a integridade do inventário. Ao desvincular uma peça, o seu estado é atualizado no sistema, o que permite que o processo de reposição continue sem afetar o controlo de inventários nem os custos associados.

Passos para desvincular peças do armazém

Etapa 1: Ajuste de Stock

1. No painel principal, aceda ao módulo de **Armazém**.



2. Realize uma busca por nome ou código do armazém onde se encontra a peça que deseja desvincular.

Warehouses

Search...

☐ Enabled	Code	Description	Movement ID	Purchase Order ID	Stock controlled by external i...
☐ Yes	Abotarm	Abot Armazem	MOV9720	OC2820	No
☐ Yes	ALM-AGRTR	AGRORENTAL TRACTORES	MOV41-CHI	OC15-CHI	No
☐ Yes	ALM-ACC-50	ALAMCEN GENERAL FRACTTAL 5.0	ALM-33-5.0	OC-15-5.0	No
☐ Yes	Z-0002	ALAMCEN SUCRUSAL 2	6	3	No
☐ Yes	Z-0003	ALAMCEN SUCRUSAL 3	2	1	No
☐ No	ALM-L	ALM	MOV-234-22	OC-33-22	No
☐ Yes	21587425	Alm-0009	23	3	No
☐ Yes	Identifique su almacén	alm-001	10	3	No
☐ Yes	5225414	Alm002	7	1	No
☐ Yes	25521	Alm-006	3	2	No
☐ Yes	2174691	alm-008	3	2	No
☐ Yes	21221210	Alm-008	4	3	No
☐ Yes	21616	Alm-008	3	2	No
☐ Yes	52121	Alm-009	13	2	No

Showing 50 of 488

3. Uma vez encontrado, clique sobre o armazém desejado para aceder às opções correspondentes.

Warehouses

FRAC002025

☐ Enabled	Code	Description	Movement ID	Purchase Order ID	Stock controlled by external i...
☐ Yes	FRAC002025	FRACTTAL WAREHOUSE	7	1	No

Showing 1 of 1

4. Dentro dos detalhes do armazém selecionado, clique no submódulo de **stock**.

The screenshot shows the 'FRACTAL WAREHOUSE' interface. On the left, a sidebar contains a list of submodules: General, Stock, Purchase orders, Material requisitions, Entries, Outgoings, and Movement History. The 'Stock' submodule is highlighted with a red box. The main area displays a table with columns: Stock level, Description, Code, and Stock. The table contains one row with the following data: Stock level (0,00), Description (ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }), Code (ACEITE DE PRUEBA), and Stock (0,00). The total cost is shown as R\$ BRL 0,00. A red box highlights the 'Stock level' column header.


Stock level	Description	Code	Stock
0,00	ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }	ACEITE DE PRUEBA	0,00

5. Ao clicar na peça, abrir-se-á uma vista geral que mostra informações relevantes sobre o elemento, como a descrição, nível de stock, custo médio, entre outros dados chave relacionados com o inventário.


The screenshot shows the 'FRACTAL WAREHOUSE' interface. On the left, a sidebar contains a list of submodules: General, Stock, Purchase orders, Material requisitions, Entries, Outgoings, and Movement History. The 'Stock' submodule is highlighted with a red box. The main area displays a table with columns: Stock level, Description, Code, and Stock. The table contains one row with the following data: Stock level (5,00), Description (ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }), Code (ACEITE DE PRUEBA), and Stock (5,00). The total cost is shown as R\$ BRL 0,00. A red box highlights the 'Stock level' column header.

Stock level	Description	Code	Stock
5,00	ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }	ACEITE DE PRUEBA	5,00

6. Clique na caixa de seleção correspondente à peça e depois selecione o ícone de opções para aceder às ações adicionais. Escolha a opção de **ajuste de inventário** para prosseguir com a ação.



7. Na caixa de confirmação, aparecerá a mensagem:
"Está prestes a entrar no modo de ajuste de inventário. Poderá realizar movimentos uma vez que o processo esteja completo. Deseja continuar?" Selecione **Sim** para confirmar.



8. Na tela de ajuste, edite o campo de quantidade disponível e atribua o valor "0", o que indicará que a peça já não está disponível no inventário. Isto assegura que a peça não seja considerada nos cálculos de existências futuras.

Warehouses

FRACTAL WAREHOUSE

Enabled ☒

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

(1) Selected

Stock level	Description	Code	Stock
☒ ☒	ACEITE DE PRUEBA (ACEITE DE PRUEBA)	ACEITE DE PRUEBA	5,00

Showing 1 of 1

+

Warehouses

FRACTAL WAREHOUSE

Enabled ☒

General

Stock (Inventory Adjustment)

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

(1) Selected

Stock level	Description
☒ ☒	ACEITE DE PRUEBA (ACEITE DE PRUEBA)

Showing 1 of 1

Inventory Adjustment

Warehouse

FRACTAL WAREHOUSE

Item

ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }

Stock

5

Unit Cost

R\$ BRL 0

Location

--

Maximum stock level

6

Minimum stock level

0

Order quantity

1

Warehouses

← FRACTTAL WAREHOUSE

Enabled ☒

General

Stock (Inventory Adjustment)

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

← (1) Selected

Stock level	Description
☒ ☒ ☒	ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }

Showing 1 of 1

Inventory Adjustment

Warehouse
FRACTTAL WAREHOUSE

Item
ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }

Stock
0

Unit Cost
R\$ BRL 0

Location
--

Maximum stock level
6

Minimum stock level
0

Order quantity
1

9. Ao completar este movimento, finalize o processo de ajuste de inventário.

Warehouses

← FRACTTAL WAREHOUSE

Enabled ☒

General

Stock (Inventory Adjustment)

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

Total cost: R\$ BRL 0,00

Stock level	Description	Code
☐ ☒ ☒	ACEITE DE PRUEBA { ACEITE DE PRUEBA }	ACEITE DE PRUEBA

Showing 1 of 1

Save

Finish Inventory Adjustment

Export



Bulk export data

Import

Delete Imported Data

Etapa 2: Desvinculação da peça do armazém

1. Acesse a **Peças e Fornecimentos** dentro do módulo de ativos para consultar a informação específica da peça. Use a barra de busca para encontrar o ativo que precisa.



2. No menu lateral, selecione o **armazém** de destino ao qual deseja desvincular o ativo.

← ACEITE DE PRUEBA (ACEITE DE PRUEBA)

AI Agent

Out of Service: No

Enabled

General

Custom Form

Equivalences

Warehouses

Third Parties

Used in the assets

Historical

Attachments

Document Management

Name

ACEITE DE PRUEBA

Code

ACEITE DE PRUEBA

Unit

LITROS

Part Number

Make

Model

Codigo SAP

Country

Barcode

Weight (lbs) Lb

Lead Time (days)

Type

Group 1

Group 2

Limit Acces to this location

//

Visible to all

Serial Control

Notes

3. Clique na caixa de seleção correspondente e depois selecione a opção **Eliminar** para desvincular a peça do inventário.

← ACEITE DE PRUEBA (ACEITE DE PRUEBA)

AI Agent

Out of Service: No

Enabled

General

Custom Form

Equivalences

Warehouses

Third Parties

Used in the assets

Historical

Attachments

Document Management

Statistics

Last Unit Cost:

R\$ BRL 0

Average Cost:

R\$ BRL 25

Last date Recieved:

2025-07-24


Last date Shipped:

—

← (1) Selected

Warehouse	Location	Stock	Maximum stock leve...	Minimum stock level...	Order qua
☐ ALMACEN GENERAL DE FRACTTAL 4	—	100,00	100,00	10,00	1,00
☒ FRACTTAL WAREHOUSE	—	0,00	6,00	0,00	1,00

Showing 2 of 2



Para confirmar que tudo foi feito corretamente, sugere-se revisar o módulo de stock do armazém selecionado.

