

Armazéns Avançados


 help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/30497211504269-Armazéns-Avançados

O addon **Armazéns Avançados** é um complemento do Fractal One que amplia as capacidades do módulo Armazéns. Ao ativá-lo, a sua empresa obtém opções adicionais de configuração por armazém, a possibilidade de gerar saídas automáticas a partir de uma requisição de material e acesso ao módulo Pedidos de material.

1) Opções extra na configuração geral:

O Fractal One inclui três caixas de verificação adicionais que aparecem ao criar ou abrir um armazém. Cada uma habilita um comportamento diferente para esse armazém:

- **Permitir existência negativa.**
- **Pedido de aprovação para as requisições de material criadas.**
- **Pedido de aprovação e rejeição para entradas por transferência.**



The screenshot shows the 'Armazéns Avançados' configuration interface for a warehouse named 'ALMACEN 2 JC'. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a list of menu items: 'General', 'Stock', 'Purchase orders', 'Material requisitions', 'Entries', 'Outgoings', and 'Movement History'. The 'General' menu item is selected. The main content area displays the configuration for the warehouse. At the top, there is a toggle switch labeled 'Enabled' which is turned on. Below this, there is a section for 'Information' with a message: 'You have pending changes to save!'. The configuration form includes fields for 'Address' (Paulista Avenue), 'City' (São paulo), 'State' (SP), 'Country' (Brasil), and 'Zip code' (01234-000). There is also a map view showing the location. At the bottom, there are three checkboxes: 'Stock controlled by external integration' (unchecked), 'Allow negative stock' (checked), and 'Approval request for created material requisitions' (checked). The 'Allow negative stock' and 'Approval request for created material requisitions' checkboxes are highlighted with red boxes. There is also a checkbox for 'Transfer Ticket Approval and Rejection Request' which is checked. The interface includes a 'Save' button in the top right corner.

Permitir existência negativa:

Ao ativá-la, o Fracttal One permite-lhe realizar saídas de material sem exigir que exista a quantidade solicitada em stock. Sem esta opção ativa, qualquer tentativa de saída sem stock suficiente mostra a mensagem "*Não há stock suficiente no Armazém*" e bloqueia a operação.

The screenshot shows the 'Warehouses' section of the Fracttal One interface. The main header includes a 'Warehouses' menu icon, a 'Save' button, and user profile information. The left sidebar contains navigation options: General, Stock (selected), Purchase orders, Material requisitions, Entries, Outgoings, and Movement History. The main content area displays the 'ALAMACEN' warehouse settings. A toggle switch for 'Enabled' is turned on. Below this, a table lists items with their stock levels. Two items are highlighted with red boxes and 'Below stock' warnings: 'Fuel/Water Separator { BF1347-0 }' and 'Air { [2] PA2500 }'. The table has columns for 'Stock level', 'Description', 'Lots status', and 'Code'. The bottom of the interface shows 'Showing 22 of 22' and a blue circular button with a plus sign.

Stock level	Description	Lots status	Code
☐ Below stock	Fuel/Water Separator { BF1347-0 }	--	BF1347-0
☐ Below stock	Air { [2] PA2500 }	--	[2] PA2500

Pedido de aprovação para as requisições de material criadas:

O Fracttal One exige uma aprovação manual antes de permitir a saída de material associada a uma ordem de trabalho. Cada requisição de material criada fica em espera até que a aprove.

Warehouses

+ AI

J

← ALAMACEN

Save

Enabled

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

	Id	State	Creation Date	Reference	Responsible
	41	Not delivered	2026-07-22	OT-1382-FRT	2007_VIEJO MAI

Showing 1 of 1

Ao clicar nesse interruptor, abrir-se-á uma opção onde se identifica o utilizador que está a aprovar a requisição e oferece-se a possibilidade de inserir um comentário sobre a aprovação. Desta forma, ao premir o botão de guardar, a requisição será finalmente aprovada e poderá continuar-se com o processo de saída do material:

Pedido de aprovação e rejeição para entradas por transferência:

Permite-lhe aprovar ou rejeitar as entradas de material que chegam por transferência entre armazéns antes de serem registadas no armazém receptor.

Warehouses

ALMACEN 2 JC

Save

Enabled

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

☐	Id	Type of Movement...	Delivery Date	Movement Date	Document
☐	7	Warehouse transfer	2026-07-22	2026-07-22	39
☐	6	Warehouse transfer	2026-07-21	2026-07-21	38
☐	5	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	36
☐	4	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	35
☐	3	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	32
☐	2	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	31
☐	1	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	30

Showing 7 of 7

+

2) Efetuar saída automática a uma requisição de material

Está disponível uma função no módulo "Automatizador", com a qual podemos realizar saídas de armazém automaticamente ao receber uma requisição. Para isso, acedemos ao menu principal que temos na parte superior esquerda.

Abra o menu principal, selecione Automatizador e clique em Eventos.

Start Fractal AI

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

Dispatcher


Events

Fractal Hub

Business Intelligence

Cloud Disk

Requests



Clique no símbolo (+) que aparece na parte inferior direita para criar uma nova regra.

	Module	Submodule	Event	Description
☐	Work Management	Work Orders	New WO	Test2
☐	Monitoring	Meters	Meter Launched Task	PAUTA DE MTTO
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Actual Schedule D
☐	Monitoring	Meters	Out of range reading	FUERA DE RANGC
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	ACTUAL SCHEDUL
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Prueba planificad
☐	Work Management	Work Orders	New label	Nueva etiqueta_PI
☐	Settings	Document Management	Expiry of a document	INSPECCION MEN
☐	Monitoring	Meters	meter without update	meter without upc
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Plan vin

Showing 121 of 121



Desta forma, podemos configurar as nossas regras de automatização nas três separadores correspondentes:

Neles seleccionaremos o “Módulo”, “Submódulo” e “Evento” que utilizaremos para a nossa regra; no caso da saída automática, procederemos da seguinte maneira:

- **Módulo:** Armazéns
- **Submódulo:** Requisições de material
- **Evento:** Nova requisição de Material
- **Descrição do evento**

← Automatic outgoing warehouse

Save

Enabled ☒

 Information
 You have pending changes to save!

 General

 Terms

 Actions

Module

Warehouses

Submodule

Material requisitions


Event

New requisition of material


Description

Automatic outgoing warehouse

Posteriormente, deverão ser adicionadas as condições da regra, caso sejam necessárias:



Nas ações da regra, adiciona-se uma opção adicional denominada “Gerar Saída de Armazém automaticamente”. Deve seleccioná-la e designar o responsável pela saída para finalizar a criação da saída automática das requisições.



3) Pedidos de material

Este complemento permite-nos ativar a função de “Pedidos de material”, através da qual poderemos gerar esses pedidos que posteriormente poderão ser utilizados para as ordens de compra.

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

Dispatcher

Business Intelligence

Cloud Disk


Requests

Work Requests

Purchase Requests

Online help

Support



Para mais informações sobre pedido de material, clique [aqui](#)