

Comment configurer le module de login ?


 help.fractal.com/hc/fr/articles/25022708978701-Comment-configurer-le-module-de-login

Dans Fractal One, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de connexion en définissant le module qui s'ouvrira par défaut. Cela permet d'accéder plus rapidement aux sections de la plateforme qu'ils utilisent le plus souvent. Voici comment configurer cette option.


Configuration par défaut du module de connexion :

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent suivre les étapes suivantes

1. Cliquez en haut à droite à l'endroit où votre nom apparaît dans Fractal One



2. Cliquez sur configuration



3. Dans le menu situé à gauche, cliquez sur compte d'utilisateur.

The settings page is titled 'Activación Fractal - Español - 477'. The left sidebar contains various settings categories, with 'User Accounts' highlighted. The main content area shows a table of user accounts. The table has columns for 'Enabled', 'Name', 'Email', and 'Use'. The 'Enabled' column contains checkboxes and 'Yes' status. The 'Name' column lists 'ALEXANDER' and 'Alexander'. The 'Email' column shows various email addresses. The 'Use' column shows roles like 'TI' and 'In'. A 'Save' button is located in the top right corner.

Enabled	Name	Email	Use
☐	ALEXANDER	@gmail.com	TI
☒	Alexander	:@fractal.com	In
☒	Alexander	@gmail.com	In
☒	Alexander	:fractal.com	In
☒	ALEXANDER	@fractal.com	TI
☒		gmail.com	In
☒		:ractal.com	In

4. Sélectionnez le personnel qui vous intéresse.

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

User Accounts

Permissions

User Accounts	Limited technician accounts	Request accounts	Number of read only accounts
86 / 100	17 / 50	12 / Unlimited	1 / Unlimited

Enabled	Name	Email	Use
☐	Yes		
☐	Yes	Jonas Campos	@fractal.com
☐	Yes		
☐	Yes		
☐	Yes		
☐	Yes		
☐	Yes		
☐	Yes		

Showing 100 of 116

5. Vous y trouverez un champ intitulé "Paramètres par défaut du module de connexion".

Edit User account

User Type

Inhouse Personnel

Enabled

Name

Jonas Campos

Email

Profile

Administrator

Group Permissions

Administrator

Configuring the main module for login

Allow user editing

Viewing main dashboard

Module

Dashboard

Show only active Assets

Location

//

Other Options


Authentication only by Single Sign-On

Receive email notifications

6. Dans ce champ, les fonctions suivantes peuvent être définies :

1. "Autoriser la modification par l'utilisateur".
2. "Afficher le tableau de bord principal"
3. "Module".

[← Edit User account](#)



User Type
Inhouse Personnel

Name
Jonas Campos

Email
i@fractal.com

Profile
Administrator

Group Permissions
Administrator

Configuring the main module for login

☒ Allow user editing

☒ Viewing main dashboard

Module
Dashboard

Show only active Assets

Location
//

Other Options

☐ Authentication only by Single Sign-On

☒ Receive email notifications

Détail:

1. Autoriser la modification par l'utilisateur : cette option permet à l'utilisateur de sélectionner son propre module de connexion par défaut, ce qui lui donne un contrôle total sur ces paramètres.

2. Afficher le tableau de bord principal : Avec cette option activée, l'affichage du tableau de bord principal de Fractal est restreint, ce qui peut être utile pour les utilisateurs qui n'ont besoin d'accéder qu'à certaines parties de la plateforme.

3. Module : Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le module qu'il souhaite ouvrir comme login par défaut. Cependant, les options disponibles seront restreintes en fonction des modules actifs assignés au groupe de permission de l'utilisateur.

Considérations par profils d'utilisateur :

La fonctionnalité de sélection du module de connexion par défaut s'applique différemment aux divers profils d'utilisateurs dans Fractal. Ces considérations sont détaillées ci-dessous :

Administrateur :

- L'option "Autoriser l'édition par l'utilisateur" est prédéfinie comme étant activée.
- "Voir le tableau de bord principal" est prédéfini comme étant activé.
- "Module" vous permet de sélectionner le module désiré comme login par défaut.

Personnalisé :

- "Autoriser l'édition par l'utilisateur" est une option sélectionnable.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" peut être sélectionnée.
- "Module" permet de sélectionner le module souhaité comme login par défaut.

Technique :

- L'option "Autoriser la modification par l'utilisateur" peut être sélectionnée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" peut être sélectionnée.
- "Module" permet de sélectionner le module souhaité comme login par défaut.

Technique limité :

- L'option "Autoriser l'édition par l'utilisateur" est prédéfinie comme étant désactivée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" est prédéfinie comme étant désactivée.
- "Module" est prédéfini comme "Bons de travail".

Lecture seule :

- L'option "Autoriser la modification par l'utilisateur" peut être sélectionnée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" peut être sélectionnée.
- "Module" permet de sélectionner le module souhaité comme login par défaut.

Applications :

- L'option "Autoriser la modification par l'utilisateur" est prédéfinie comme étant désactivée.
- L'option "Afficher le tableau de bord principal" est prédéfinie comme étant désactivée.
- L'option "Module" est prédéfinie comme étant désactivée.

Ces autorisations permettent d'adapter l'expérience dans Fractal One en fonction des besoins et des responsabilités de chaque utilisateur, tout en facilitant l'accès aux

fonctionnalités qu'il utilise le plus souvent. Cette option est particulièrement utile pour les administrateurs et les utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur accès à la plateforme.