

Entrepôts Avancés

help.fractal.com/hc/fr/articles/30497211504269-Entrepôts-Avancés

El add-on de **Almacenes Avanzados** es un complemento de Fractal One que amplía las capacidades del módulo Almacenes. Al activarlo, tu compañía obtiene opciones adicionales de configuración por almacén, la posibilidad de generar salidas automáticas desde una requisición de material y acceso al módulo Solicitudes de material.

1) Opciones extras en la configuración general:

Fractal One incluye tres casillas de verificación adicionales que aparecen al crear o abrir un almacén. Cada una habilita un comportamiento distinto para ese almacén:

- **Permitir existencia negativa.**
- **Solicitud de aprobación para las requisiciones de material creadas.**
- **Solicitud de aprobación y rechazo para entradas por transferencia.**

The screenshot displays the configuration interface for 'ALMACEN 2 JC'. On the left, a sidebar contains navigation links: 'General' (selected), 'Stock', 'Purchase orders', 'Material requisitions', 'Entries', 'Outgoings', and 'Movement History'. The main area is titled 'ALMACEN 2 JC' and includes a 'Save' button. Fields for 'Address' (Paulista Avenue), 'City' (São paulo), 'State' (SP), 'Country' (Brasil), and 'Zip code' (01234-000) are visible. A map of the world is shown with a location pin. Below the map, there are checkboxes for 'Stock controlled by external integration' (unchecked), 'Visible to all' (unchecked), 'Allow negative stock' (checked), 'Approval request for created material requisitions' (checked), and 'Transfer Ticket Approval and Rejection Request' (checked). The last three options are highlighted with red boxes. At the bottom, there is a 'Limit Access to this location' dropdown menu.

Permitir existencia negativa:

Al activarla, Fractal One te permite realizar salidas de material sin exigir que exista la cantidad solicitada en stock. Sin esta opción activa, cualquier intento de salida sin existencia suficiente muestra el mensaje *"No hay existencia suficiente en el Almacén"* y bloquea la operación.

The screenshot shows the 'ALAMACEN' (Warehouse) interface in Fractal One. On the left, a sidebar contains navigation links: General, Stock (highlighted), Purchase orders, Material requisitions, Entries, Outgoings, and Movement History. The main area displays a table of stock levels. The table has columns for 'Stock level', 'Description', 'Lots status', and 'Code'. Two rows are visible, both marked as 'Below stock' with a red icon. The first row is for 'Fuel/Water Separator { BF1347-0 }' and the second for 'Air { [2] PA2500 }'. A red box highlights the 'Below stock' status in the first row. The top of the interface shows a 'Warehouses' header, a 'Save' button, and a 'Total cost: \$ CLP 143.066,00'.

Stock level	Description	Lots status	Code
☐ Below stock	Fuel/Water Separator { BF1347-0 }	--	BF1347-0
☐ Below stock	Air { [2] PA2500 }	--	[2] PA2500

Solicitud de aprobación para las requisiciones de material creadas:

Fractal One exige una aprobación manual antes de permitir la salida de material asociada a una orden de trabajo. Cada requisición de material creada queda en espera hasta que la apruebes.

Warehouses

+ AI

J

← ALMACEN

Save

Enabled

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

	Id	State	Creation Date	Reference	Responsible
	41	Not delivered	2026-07-22	OT-1382-FRT	2007_VIEJO MAI

Showing 1 of 1

Al hacer clic en ese interruptor, se abrirá una opción en la que se identifica al usuario que está aprobando la requisición y se ofrece la posibilidad de ingresar un comentario sobre la aprobación. De este modo, al pulsar el botón de guardar, la requisición será finalmente aprobada y se podrá continuar con el proceso de salida del material:

Solicitud de aprobación y rechazo para entradas por transferencia:

Te permite aprobar o rechazar las entradas de material que llegan por transferencia entre almacenes antes de que se registren en el almacén receptor.

Warehouses

ALMACEN 2 JC

Save

Enabled

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

	Id	Type of Movement...	Delivery Date	Movement Date	Document
☐	7	Warehouse transfer	2026-07-22	2026-07-22	39
☐	6	Warehouse transfer	2026-07-21	2026-07-21	38
☐	5	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	36
☐	4	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	35
☐	3	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	32
☐	2	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	31
☐	1	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	30

Showing 7 of 7

+

2) Dar salida automática a una requisición de material

Se disponibiliza una función en el módulo "Automatizador", con la cual podemos realizar salidas de almacén de forma automática al recibir una requisición. Para ello, entraremos al menú principal que tenemos en la parte izquierda superior.

Abra el menú principal, seleccione Automatizador y haga clic en Eventos.

Start Fractal AI

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

Dispatcher


Events

Fractal Hub

Business Intelligence

Cloud Disk

Requests



Haz clic en el símbolo (+) que aparece en la parte inferior derecha para crear una nueva regla.

	Module	Submodule	Event	Description
☐	Work Management	Work Orders	New WO	Test2
☐	Monitoring	Meters	Meter Launched Task	PAUTA DE MTTO
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Actual Schedule D
☐	Monitoring	Meters	Out of range reading	FUERA DE RANGC
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	ACTUAL SCHEDUL
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Prueba planificad
☐	Work Management	Work Orders	New label	Nueva etiqueta_PI
☐	Settings	Document Management	Expiry of a document	INSPECCION MEN
☐	Monitoring	Meters	meter without update	meter without upc
☐	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Plan vir

Showing 121 of 121



De este modo, podemos configurar nuestras reglas de automatización en las tres pestañas correspondientes:

En ellas seleccionaremos el “Módulo”, “Submódulo” y “Evento” que utilizaremos para nuestra regla; en el caso de la salida automática, procederemos de la siguiente manera:

- **Módulo:** Almacenes
- **Submódulo:** Requisiciones de material
- **Evento:** Nueva requisición de Material
- **Descripción del evento**

← Automatic outgoing warehouse

Save

Enabled ☒


Information
 You have pending changes to save!


General


 Terms


 Actions

Module

Warehouses

Submodule

Material requisitions


Event

New requisition of material


Description

Automatic outgoing warehouse

Posteriormente, deberán añadirse las condiciones de la regla, en caso de ser necesario:



En las acciones de la regla, se añade una opción adicional denominada “Generar Salida de Almacén automáticamente”. Debe seleccionarla y designar al responsable de la salida para finalizar la creación de la salida automática de requisiciones.



3) Solicitudes de material

Este complemento nos permite habilitar la función de “Solicitudes de material”, mediante la cual podremos generar dichas solicitudes que posteriormente podrán ser utilizadas para las órdenes de compra.

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

Dispatcher

Business Intelligence

Cloud Disk


Requests

Work Requests

Purchase Requests

Online help

Support



Para ampliar más información de solicitud de material, clic [aquí](#)