

Almoxarifados Avançados


 help.fractal.com/hc/pt-br/articles/30497211504269-Almoxarifados-Avançados

O addon **Almoxarifados Avançados** é um complemento do Fractal One que amplia as capacidades do módulo Almoxarifados. Ao ativá-lo, sua empresa obtém opções adicionais de configuração por almoxarifados, a possibilidade de gerar saídas automáticas a partir de uma requisição de material e acesso ao módulo Solicitações de material.

1) Opções extras na configuração geral:

O Fractal One inclui três caixas de seleção adicionais que aparecem ao criar ou abrir um almoxarifado. Cada uma habilita um comportamento diferente para esse almoxarifado:

- **Permitir estoque negativo.**
- **Solicitação de aprovação para as requisições de material criadas.**
- **Solicitação de aprovação e rejeição de bilhete para entradas por transferência.**



Warehouses

ALMACEN 2 JC

Enabled ☒

Information
You have pending changes to save!

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

ALM2 ALMACEN 2 JC

Address
Paulista Avenue

City
São paulo

State
SP

Country
Brasil

Zip code
01234-000

Latitude

Longitude

☐ Stock controlled by external integration

☒ Allow negative stock

☒ Transfer Ticket Approval and Rejection Request

☐ Visible to all

☒ Approval request for created material requisitions

Limit Access to this location

//

Save

Search on the map

Mapa Satélite

Google

Atalhos do teclado Dados cartográficos ©2026 200 km Termos

Permitir estoque negativo:

Ao ativá-la, o Fracttal One permite realizar saídas de material sem exigir que exista a quantidade solicitada em estoque. Sem essa opção ativa, qualquer tentativa de saída sem estoque suficiente exibe a mensagem *"Não há estoque suficiente no almoxarifado"* e bloqueia a operação.

Warehouses

ALAMACEN

Save

Enabled ☒

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

Total cost: \$ CLP 143.066,00

Stock level	Description	Lots status	Code
☐ Below stock	Fuel/Water Separator { BF1347-0 }	--	BF1347-0
☐ Below stock	Air { [2] PA2500 }	--	[2] PA2500

Showing 22 of 22

+

Solicitação de aprovação para as requisições de material criadas:

O Fracttal One exige uma aprovação manual antes de permitir a saída de material associada a uma ordem de serviço. Cada requisição de material criada fica aguardando até que você a aprove.

Warehouses

ALAMACEN

Save

Enabled

- General
- Stock
- Purchase orders
- Material requisitions
- Entries
- Outgoings
- Movement History

	Id	State	Creation Date	Reference	Responsible
☐	41	Not delivered	2026-07-22	OT-1382-FRT	2007_VIEJO MAI

Showing 1 of 1

Ao clicar nesse interruptor, abrirá uma opção onde se identifica o usuário que está aprovando a requisição e oferece a possibilidade de inserir um comentário sobre a aprovação. Dessa forma, ao pressionar o botão de salvar, a requisição será finalmente aprovada e o processo de saída do material poderá continuar:

Solicitação de aprovação e rejeição de bilhete para entradas por transferência:

Permite aprovar ou rejeitar as entradas de material que chegam por transferência entre almoxarifados antes que sejam registradas no almoxarifado receptor.

Warehouses

ALMACEN 2 JC

Save

Enabled

General

Stock

Purchase orders

Material requisitions

Entries

Outgoings

Movement History

	Id	Type of Movement...	Delivery Date	Movement Date	Document
☐	7	Warehouse transfer	2026-07-22	2026-07-22	39
☐	6	Warehouse transfer	2026-07-21	2026-07-21	38
☐	5	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	36
☐	4	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	35
☐	3	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	32
☐	2	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	31
☐	1	Warehouse transfer	2026-07-20	2026-07-20	30

Showing 7 of 7

+

2) Realizar saída automática de uma solicitação de material

Disponibiliza-se uma função no módulo "Automatizador", com a qual podemos realizar saídas de almoxarifados automaticamente ao receber uma requisição. Para isso, entraremos no menu principal que temos na parte superior esquerda.

Abra o menu principal, selecione Automatizador e clique em Eventos.

Start Fractal AI

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

Dispatcher


Events

Fractal Hub

Business Intelligence

Cloud Disk

Requests



Clique no símbolo (+) que aparece na parte inferior direita para criar uma nova regra.

☐	Module	Submodule	Event	Description
☐ 	Work Management	Work Orders	New WO	Test2
☐ 	Monitoring	Meters	Meter Launched Task	PAUTA DE MTTO
☐  	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Actual Schedule D
☐ 	Monitoring	Meters	Out of range reading	FUERA DE RANGC
☐  	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	ACTUAL SCHEDUL
☐  	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Prueba planificad
☐ 	Work Management	Work Orders	New label	Nueva etiqueta_PI
☐ 	Settings	Document Management	Expiry of a document	INSPECCION MEN
☐ 	Monitoring	Meters	meter without update	meter without upc
☐  	Work Management	Pending Tasks	Pending tasks or with delay	Plan vin

Showing 121 of 121



Dessa forma, podemos configurar nossas regras de automação nas três abas correspondentes:

Nelas selecionaremos o “Módulo”, “Submódulo” e “Evento” que usaremos para nossa regra; no caso da saída automática, procederemos da seguinte maneira:

- **Módulo:** Almoxarifados
- **Submódulo:** Requisições de material
- **Evento:** Nova requisição de Material
- **Descrição do evento**

← Automatic outgoing warehouse

Save

Enabled ☒


Information
 You have pending changes to save!


General


 Terms


 Actions

Module

Warehouses

Submodule

Material requisitions


Event

New requisition of material


Description

Automatic outgoing warehouse

Posteriormente, devem ser adicionadas as condições da regra, caso necessário:



Nas ações da regra, adiciona-se uma opção adicional chamada “Gerar Saída de Almojarifado automaticamente”. Você deve selecioná-la e designar o responsável pela saída para finalizar a criação da saída automática de requisições.



3) Solicitações de material

Este complemento permite habilitar a função de “Solicitações de material”, pela qual poderemos gerar essas solicitações que posteriormente poderão ser utilizadas para as ordens de compra.

Catalogs ▾

Warehouses

Work Management ▾

Monitoring ▾

Dispatcher ▾

Business Intelligence ▾

Cloud Disk


Requests ▸

 Work Requests

 Purchase Requests

Online help

 Support



Para ampliar mais informações sobre solicitação de material, clique [aqui](#)