

Comment fonctionnent les itérations de sous-tâches?

help2.fractal.com/hc/fr/articles/25154700730253-Comment-fonctionnent-les-iterations-de-sous-taches

La fonction itérations est conçue pour les tâches cycliques ou imbriquées, telles que l'entretien des véhicules, où certaines activités sont exécutées de manière répétitive en fonction du kilométrage parcouru, et où certaines de ces tâches peuvent se chevaucher.

Par conséquent, avec la fonction itérations, il est possible de déterminer dans quelle partie du cycle d'une tâche chaque sous-tâche doit être exécutée et donc d'avoir un meilleur contrôle du cycle de maintenance complet.

Pour activer la fonction itérations, sélectionnez la tâche dans le plan en question, cliquez sur l'onglet itérations et activez l'option "Définir comme tâche cyclique".

The screenshot displays the 'Planned Maintenance' section of the Fractal Work Management system. On the left, a sidebar shows 'Details' with options for 'General', 'Task Plans', and 'Assets Linked'. The main area shows a list of tasks with columns for 'Descrição' and 'Configurada...'. Two tasks are visible: 'Tightening on a live base' and 'Troca dos parafusos da base viva', both marked as 'Yes'. On the right, an 'EDIT' modal is open, showing the 'SUB TASKS' tab. A red box highlights the 'Set as a cyclical task' option, which is checked, and the 'Number of Iterations' input field below it. The bottom of the modal shows 'Showing 0 of 0' and a blue plus button.

Ensuite, le nombre d'itérations dans lesquelles chaque cycle de sous-tâches sera divisé doit être indiqué, afin de sélectionner la sous-tâche qui sera exécutée dans chaque itération spécifique.

Work Management
Planned Maintenance

← Plano de Tarefas - Montadora Elias Corp

Details

| General | Descrição | Configurada... |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Tightening on a live base | Yes |
| <input type="checkbox"/> | Troca dos parafusos da base viva | Yes |

Showing 2 of 2

← ADD SUBTASK

Required Attachment Required

Order
1

Type
Text

Group/Part

Description
Remplacement des vis

Iterations Select / Unselect All

- 1. l'interaction 1
- 2. l'interaction 2
- 3. l'interaction 3
- 4. l'interaction 4

Work Management
Planned Maintenance

← Plano de Tarefas - Montadora Elias Corp

Details

| General | Descrição | Configurada... |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Tightening on a live base | Yes |
| <input type="checkbox"/> | Troca dos parafusos da base viva | Yes |

Showing 2 of 2

← EDIT SUBTASK

Required Attachment Required

Order
1

Type
Yes/No

Group/Part

Description
Remplacement des vis

Iterations Select / Unselect All

- 1. 5000 hrs
- 2. 10000 hrs
- 3. 15000 hrs
- 4. 20000 hrs

Enfin, il vous suffit de cliquer sur l'option "Enregistrer" pour enregistrer vos modifications.

