

Como personalizar etiquetas físicas com códigos QR usando software Zebra


help.fracttal.com/hc/pt-br/articles/34697005311373-Como-personalizar-etiquetas-físicas-com-códigos-QR-usando-software-Zebra

Você pode personalizar a impressão de **códigos QR** utilizando **software externo de impressão de etiquetas**, permitindo ajustar o formato, incluir informações adicionais e adaptá-lo às suas necessidades operacionais.

Um exemplo comum é o uso de **impressoras térmicas de etiquetas**, como a **Zebra**, projetadas para esse tipo de impressão. No entanto, outros modelos e marcas podem ser compatíveis, por isso recomendamos verificar sua compatibilidade antes da configuração.

Passo 1: Exportar dados do Fracttal One

1. Acesse o módulo **"Catálogos"** no Fracttal One e selecione a opção **"Equipamentos"**.



The screenshot shows the Fracttal One interface. At the top left, there is a navigation menu with 'Assets' and 'Equipment'. A search bar is located at the top right. The main content area displays the 'Equipment' module, which is highlighted with a red box. Below the module name, there are two tabs: 'List' (selected) and 'Treemap'. The table below shows a list of equipment items with the following columns: 'Enabled', 'Out of Service', 'Description', 'Code', and 'Nombre'. The table contains 10 rows of data, with the first row being a header row. The 'Enabled' column has a checkbox and a 'Yes' button. The 'Out of Service' column has a 'No' button. The 'Description' column contains the equipment name and its code. The 'Code' column contains the equipment code. The 'Nombre' column contains the equipment name. At the bottom left, it says 'Showing 200 of 5002'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign.

| Enabled | Out of Service | Description | Code | Nombre |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Yes | No | { 10007099 } ROBOT | 10007099 | ROBOT |
| <input type="checkbox"/> Yes | No | { 10007740 } robot PM500 PC | 10007740 | robot PM500 PC |
| <input type="checkbox"/> Yes | No | { 10008534 } ROBOT | 10008534 | ROBOT |
| <input type="checkbox"/> Yes | No | { 10008801-B1 } BRAZO 1 | 10008801-B1 | BRAZO 1 |
| <input type="checkbox"/> Yes | No | { 10008801-B2 } BRAZO 2 | 10008801-B2 | BRAZO 2 |
| <input type="checkbox"/> Yes | Yes | { 10008801-EJ } JUMBO TAMROCK DT821 | 10008801-EJ | JUMBO TAMROCK DT821 |
| <input type="checkbox"/> Yes | No | { 10008861 } MARTILLO COP1838ME | 10008861 | MARTILLO COP1838ME |
| <input type="checkbox"/> Yes | No | { 10008870 } Saca B-10 | 10008870 | Saca B-10 |

2. Clique na opção **"Exportar"**. O sistema gerará um arquivo Excel com os dados dos ativos selecionados.

Assets
Equipment

Search...

(4) Selected

List Treemap

| Enabled | Out of Service | Description | Code |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | { 10001077 } JUMBO XL3 | 10001077 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | { 10001426 } GRÚA | 10001426 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | { 10007099 } ROBOT | 10007099 |
| <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | { 10007740 } robot PM500 PC | 10007740 |
| <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | { 10008534 } ROBOT | 10008534 |
| <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | { 10008801-B1 } BRAZO 1 | 10008801-B1 |
| <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No | { 10008801-B2 } BRAZO 2 | 10008801-B2 |

Showing 200 of 5002

Open PDF
Export
Bulk export data
Print QR
Import
Delete Imported Data
Fields Configuration
Clone Asset
Batch Edition

3. Abra o arquivo **Excel** exportado e crie uma nova planilha.


4. Copie os dados que deseja incluir na etiqueta, como **Url Código QR**, **Código**, **Nome** e **Marca**.

| | A | B | C | D |
|---|---|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 | QR Público | Código | Nombre (C) | Marca (C) |
| 2 | https://one.fractal.com/qr/3e9b6c4c-ec7f-4363-bdb6-7277bc571178 | 0000-4 | VENTILADOR MECANICO | MAQUET CRITICAL CARE |
| 3 | https://one.fractal.com/qr/1c5dcc5e-c527-4f6d-8f21-19b31cdf6eb1 | 000-2 | VENTILADOR MECANICO | ARYZTA |
| 4 | https://one.fractal.com/qr/e14781cd-43e8-49f3-a570-e1d5d71c98e8 | 000-3 | VENTILADOR MECANICO | ARYZTA |
| 5 | | | | |

5. Certifique-se de que a planilha com os dados seja a primeira do arquivo. Depois, salve e feche o arquivo.


Passo 2: Configurar a impressão no software Zebra

1. Abra o software de impressão Zebra e crie uma nova etiqueta.



2. Configure os parâmetros da etiqueta:

- **Tipo de papel:** Rolo de etiquetas.
- **Orientação:** Vertical ou horizontal conforme o design da etiqueta.
- **Dimensões:** Ajuste a largura e altura da etiqueta conforme o formato usado.




3. Salve o modelo da etiqueta para futuras impressões.


Passo 3: Importar o arquivo Excel para o software Zebra

1. Vá até a aba Dados e selecione Excel.

2. No assistente de banco de dados, navegue e selecione o arquivo exportado do Fractal One.



3. Verifique se as colunas importadas contêm os dados corretos (URL, Código, Nome, Marca, etc.).




4. Confirme a importação e avance para o design da etiqueta.


Passo 4: Projetar a etiqueta personalizada

1. Código QR:

Adicione um código de barras e selecione a fonte de dados do arquivo Excel.




Em Código de Barras, configure o tipo de código como **QR**.



Ajuste o tamanho do código QR conforme o design da etiqueta.

2. Logotipo da empresa:


Adicione uma imagem e selecione o arquivo com o logotipo.



Ajuste o tamanho e a posição dentro da etiqueta.

3. Texto com informações adicionais:

Adicione caixas de texto para incluir o **Código, Nome e Marca**, selecionando a opção de texto em **dados fixos**.




Ajuste o tamanho e formato do texto conforme a necessidade.


Passo 5: Imprimir as etiquetas

1. Revise a configuração de impressão, incluindo:

- Escurecimento da impressão.
- Quantidade de cópias de cada etiqueta.
- Seleção dos códigos QR a serem impressos.



2. Clique em **Imprimir** e aguarde as etiquetas serem geradas.



Seguindo esses passos, você pode personalizar a impressão de códigos **QR** com informações relevantes do Fractal One utilizando um software externo como o Zebra.