

Comment supprimer un compteur dans Fractal One ?

 help.fractal.com/hc/fr/articles/37439287671693-Comment-supprimer-un-compteur-dans-Fractal-One

Dans Fractal One, les compteurs ou accumulateurs sont utilisés pour enregistrer des lectures de manière ascendante, en accumulant les valeurs des mesures précédentes. Un exemple serait l'**horamètre** qui enregistre les heures de fonctionnement d'une machine, ou l'**odmètre** qui enregistre le kilométrage d'un véhicule. À mesure que ces compteurs remplissent leur fonction dans le système, il peut être nécessaire de les supprimer dans certaines situations.

Un compteur est un instrument ou dispositif qui quantifie et enregistre la valeur d'une grandeur physique ou chimique. Des exemples courants incluent la mesure du volume de liquides ou de gaz, la consommation d'électricité, la pression, la température, entre autres.

Étapes pour supprimer un compteur

1. Accéder au module de surveillance

Depuis le menu principal, accédez au module Surveillance puis sélectionnez le sous-module Compteurs. Vous pourrez y voir tous les compteurs associés à vos actifs, ce qui vous permettra de gérer et de supprimer ceux qui ne sont plus nécessaires.

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

 Meters

 Fractal Sense


Dispatcher

Business Intelligence

Cloud Disk

Requests

Online help



2. Sélectionner le compteur à supprimer

Parcourez la liste des compteurs et sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer. Par exemple, si vous avez un **compteur horamètre** sur un équipement qui n'est plus nécessaire, sélectionnez ce compteur.



List

Advanced



☐	Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Sei
☐	{ C.J-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
☐	{ ACT.LOC-0001 } Fractal	Horómetro-HC	Yes	

Showing 2 of 2

+

3. Supprimer le compteur

Cliquez sur le compteur sélectionné et dans le menu déroulant, choisissez l'option "Supprimer".

Monitoring
Meters

JC

← (1) Selected

		Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Sei
☐	  	{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
☒	  	{ ACT.LOC-0001 } Fracttal	Horómetro-HC	Yes	

Showing 2 of 2

Il vous sera demandé de confirmer la suppression. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer le compteur, car cette action est irréversible.

Monitoring
Meters

JC

← (1) Selected

		Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Sei
☐	  	{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
☒	  	{ ACT.LOC-0001 }		Yes	

Showing 2 of 2

Confirm

 Are you sure you want to delete this record?

Cancel

Yes

Est-il possible de désactiver un compteur ?

Oui, il est possible de désactiver un compteur depuis la vue **générale** de l'appareil souhaité.

Monitoring Meters

Extintor - { ACT.LOC-0001 } Fractal

Enabled ☒

General

Dashboard

Readings

Alarms - Tasks Triggers

Linked elements

Depends on another meter

{ }

Is part of

{ ACT.LOC-0001 } Fractal

Description Sensor / Meter

Extintor

Serial

Unit

Celsius

Isn't a Counter / not Accumulator ☐

Minimum value

0

Maximum value

0

Note : En le désactivant, le compteur cessera d'enregistrer de nouvelles lectures, mais son historique de données restera disponible pour de futures consultations. La désactivation est **irréversible**.

Quand n'est-il pas possible de supprimer un compteur ?

Dans certains cas, **Fractal One** n'autorisera pas la suppression d'un compteur s'il est lié à des tâches en attente ou en cours, ou s'il est associé à des activités ou rapports actifs. Dans ces cas, vous devrez terminer ou dissocier les tâches et vous assurer que le compteur n'est impliqué dans aucun processus actif avant de procéder à la suppression.