

Como personalizar códigos QR com software externo (Avery Design & Print)


help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/35151309068941-Como-personalizar-códigos-QR-com-software-externo-Avery-Design-Print

Para criar etiquetas personalizadas com códigos QR de ativos registados no Fracttal One, pode utilizar **Avery Design & Print**, uma ferramenta externa gratuita de design online. Com esta plataforma, é possível importar os dados exportados do Fracttal One e gerar etiquetas com códigos QR de forma prática. A seguir, detalhamos o processo completo para exportar os dados e personalizar as suas etiquetas.

Personalização de códigos QR no Avery Design & Print

Passo 1: Exportar dados do Fracttal One

Aceda ao módulo "**Catálogos**" no Fracttal One e selecione a opção "**Equipamentos**". Dentro desta secção, encontrará a lista de todos os ativos registados na plataforma. Selecione os ativos cujos códigos QR deseja imprimir.



Assets
Equipment

Search...

Equipment

List Treemap

Enabled	Out of Service	Description	Code	Nombre	
<input type="checkbox"/>	Yes	No	{ 10007099 } ROBOT	10007099	ROBOT
<input type="checkbox"/>	Yes	No	{ 10007740 } robot PM500 PC	10007740	robot PM500 PC
<input type="checkbox"/>	Yes	No	{ 10008534 } ROBOT	10008534	ROBOT
<input type="checkbox"/>	Yes	No	{ 10008801-B1 } BRAZO 1	10008801-B1	BRAZO 1
<input type="checkbox"/>	Yes	No	{ 10008801-B2 } BRAZO 2	10008801-B2	BRAZO 2
<input type="checkbox"/>	Yes	Yes	{ 10008801-EJ } JUMBO TAMROCK DT821	10008801-EJ	JUMBO TAMROCK DT821
<input type="checkbox"/>	Yes	No	{ 10008861 } MARTILLO COP1838ME	10008861	MARTILLO COP1838ME
<input type="checkbox"/>	Yes	No	{ 10008870 } SCAPO B-10	10008870	SCAPO B-10

Showing 200 of 5002

Clique na opção "**Exportar**". O sistema irá gerar um ficheiro Excel com os dados dos ativos selecionados.

Assets
Equipment

Search...

(4) Selected

List Treemap

Enabled	Out of Service	Description	Code
<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	{ 10001077 } JUMBO XL3	10001077
<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	{ 10001426 } GRÚA	10001426
<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	{ 10007099 } ROBOT	10007099
<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	{ 10007740 } robot PM500 PC	10007740
<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	{ 10008534 } ROBOT	10008534
<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	{ 10008801-B1 } BRAZO 1	10008801-B1
<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	{ 10008801-B2 } BRAZO 2	10008801-B2

Showing 200 of 5002

Open PDF
Export
Bulk export data
Print QR
Import
Delete Imported Data
Fields Configuration
Clone Asset
Batch Edition

- Abra o ficheiro Excel exportado e crie uma nova folha.
- Copie os dados que deseja incluir na etiqueta, como a **URL do Código QR, Código, Nome e Marca**.

	A	B	C	D
1	QR Público	Código	Nombre (C)	Marca (C)
2	https://one.fracttal.com/qr/3e9b6c4c-ec7f-4363-bdb6-7277bc571178	0000-4	VENTILADOR MECANICO	MAQUET CRITICAL CARE
3	https://one.fracttal.com/qr/1c5dcc5e-c527-4f6d-8f21-19b31cdf6eb1	000-2	VENTILADOR MECANICO	ARYZTA
4	https://one.fracttal.com/qr/e14781cd-43e8-49f3-a570-e1d5d71c98e8	000-3	VENTILADOR MECANICO	ARYZTA
5				

- Certifique-se de que a folha com os dados é a única do ficheiro.
- Abra o ficheiro Excel e organize as colunas conforme necessário. Certifique-se de incluir a coluna com a URL do Código QR (gerada automaticamente pelo Fracttal One), além de informação adicional como quaisquer outros dados que deseje incluir nas etiquetas. Depois, guarde e feche o ficheiro.

Passo 2: Aceder ao site do Avery Design & Print

Abra o seu navegador e aceda ao site do [Avery Design & Print](#).

The Most Trusted Name in Labels

Fast. Easy. 100% Satisfaction Guaranteed.

1 - TYPE

2 - FORMAT

3 - SHAPE

BLANK LABELS

CUSTOM PRINTED LABELS

✓ No Minimum Orders

✓ Free Templates & Designs

✓ Free Shipping Over \$50




- Inicie sessão ou crie uma conta, caso ainda não tenha uma.
- A partir da página inicial, desloque-se para baixo até encontrar a opção "Start Designing", que lhe dará acesso à plataforma de design.

Design & Customize for FREE

With our free online design tool, you can easily create and print.

[START DESIGNING](#)

[Learn More >](#)



PREMIUM QUALITY



100% SATISFACTION GUARANTEED



NEED HELP? (800) 462-8379



Passo 3: Criar um novo design de etiqueta

- Escolha o tipo de etiqueta que deseja criar. Pode optar por etiquetas autocolantes padrão ou etiquetas de tamanho específico.
- Para encontrar o modelo correto de etiqueta, clique em "**Custom Printing**" na barra lateral ou insira o número de referência da etiqueta que está a utilizar.

1 - Choose Template 2 - Choose Design 3 - Customize 4 - Preview Open Save Help Live Chat

Print Yourself Custom Printing

View All

Sheet Labels


- Rectangle Labels
- Address Labels
- Shipping Labels
- Packaging Shapes
- Round Labels
- Oval Labels
- Square Labels
- Arched Labels
- Scallop Labels
- Star & Starburst Labels
- Heart Labels
- Lip Balm Labels
- CD & DVD Labels
- Name Tags & Badges
- Industrial & GHS
- Stickers
- Cards

Enter Any Size OFF 69 Templates Available

Preview	Size (in) ↑	Template Description ↑	Layout ↑
	2/3" x 1 3/4"	Rectangle Label	48/sheet
	1" x 2 5/8"	Rectangle Label	24/sheet
	2" x 4"	Rectangle Label	8/sheet
	3 1/3" x 4"	Rectangle Label	6/sheet
	3" x 4"	Rectangle Label	6/sheet


BACK

Clique na opção desejada para continuar e escolher o design das etiquetas. Pode optar por usar modelos pré-desenhados ou começar um design do zero.




Passo 4: Importar os dados para o Avery Design & Print


- No painel de design, vá ao menu lateral esquerdo e clique em "QR Codes and Bar Codes"
- Clique em "Add QR/Bar Code".




Escolher Folha de Cálculo (Choose Spreadsheet): selecione a fonte de importação de dados como "Spreadsheet" (Folha de cálculo).




Irá aparecer uma aba para que selecione o ficheiro Excel exportado do Fractal One.




Escolher Campos (Choose Fields): selecione os campos que deseja importar, marcando ou desmarcando as opções conforme necessário, e depois clique em **"Next"** para continuar.



Criar Códigos de Barras (Create Barcodes): preencha os campos relacionados com os dados que deseja personalizar nas etiquetas, organizando-os conforme as suas necessidades.




- No lado esquerdo, verá a ordem das colunas correspondentes ao ficheiro exportado do Fractal, que contém a informação dos ativos.
- Em **Industry Standard Format**, selecione **QR CODE**.
- Em **Code Type**, selecione **URL**.
- Arraste a opção **URL Código QR** do menu da esquerda e largue-a no campo **Website**.
- Clique em **Update Preview** para atualizar as modificações e depois em **Finish**.




Uma vez redirecionado para a página de design, visualizará o código QR inserido no modelo. Recomenda-se testar a funcionalidade do código para garantir que está correto e leva à informação do ativo no Fractal One.

Passo 5: Inserir elementos

- Com os dados importados, arraste e ligue os campos desejados sobre as etiquetas.
- Arraste a imagem do código QR para posicioná-la estrategicamente dentro do campo indicado.
- No menu "**Import Data**", adicione outra informação relevante como nome do ativo, código, entre outros, arrastando as colunas de dados para as áreas da etiqueta.




Ajuste o tamanho do código QR e da informação para garantir que sejam legíveis.



Passo 6: Personalizar a etiqueta


No Avery, pode personalizar o design da etiqueta. Isto inclui:

- Redimensionar o código QR e outros elementos.
- Adicionar o logótipo da empresa ou outras imagens relevantes.
- Ajustar cores, fontes e o design conforme necessário.



Passo 7: Aprovação e descarga do ficheiro de etiquetas

Depois de completar o design, clique em **"Next"** no canto inferior direito.



Ao terminar o design das etiquetas, verifique a pré-visualização do resultado final. Se tudo estiver correto, finalize o processo na página de verificação. Se necessário, pode voltar atrás para fazer ajustes ou, caso contrário, aprove o design para proceder à descarga.

1 - Choose Template 2 - Choose Design 3 - Customize **4 - Preview** Open Save Help Live Chat

Rectangle Label 2" x 4" Preview Sheet: 1 / 1 Zoom

Change Template

Custom Printing

[View my PDF proof](#)

Double Check

- I spelled everything correctly
- I placed text and images to my liking
- I included all important details

I APPROVE MY DESIGN


[Edit my design](#)

Print Yourself

[Convert project to print yourself](#)

EDIT DESIGN

- Para descargar o ficheiro em PDF, clique em **"I Approve My Design"** (Aprovo o meu design).
- Depois, na página seguinte, poderá clicar em **"GET PDF TO PRINT"** (Obter PDF para imprimir). O ficheiro será guardado automaticamente no seu computador.



Uma vez concluídos os procedimentos, resta apenas imprimir as etiquetas personalizadas com os dados desejados e aplicá-las conforme a sua necessidade.

Notas:

- A plataforma suporta ficheiros nos formatos xls, xlsx e csv.
- Os ficheiros devem ter menos de 3.000 linhas, 20 colunas e 600 KB. Se o ficheiro for maior, divida-o em vários projetos.
- Certifique-se de que a configuração de impressão está correta para o tipo de etiqueta escolhido.